Windows10 メールの設定(設定確認)

□ 手順1

スタートメニューから"メール"を起動します。



🔱 手順 2

画面左下部の"設定に切り替え"をクリックします。



画面右に表示されたメニュー内の"アカウント"をクリックします。

I	設定
	アカウント
	背景の画像
	閲覧
	オプション
	ヘルプ

🗍 手順 4

変更したいアカウントをメニューから選んでクリックします。

< アカウント
設定を編集するアカウントを選びます。
po.ttn.ne.jp info@po.ttn.ne.jp
+ アカウントの追加

アカウントの設定画面で下記の項目を確認します。

続けて"メールボックスの同期設定を変更"をクリックします。

po.ttn.ne.jp アカウントの設 info@po.ttn.ne.jp パスワード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	x 定			
保存	キャンセル			
パスワード	メールパス	ワードを入力		
アカウント名	(任意の名	前を入力)メール	ルソフト上での識別	名

アカウントの同期設定で下記の項目を確認します。

各設定項目は利用状況に合わせて任意の内容を入力します。

続けて"メールボックスの詳細設定"をクリックします。

	×					
po.ttn.ne.jp の同期設定						
新しいメールをダウンロードする頻度						
使用状況に応じて	\sim					
1 日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウ ントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、デー タ通信量とパッテリーを節約します。						
現在の同期間隔: 2 時間ごと						
✓ 常にメッセージ全体とインターネット	画像をダウンロードする					
ダウンロードするメールの期間	ダウンロードするメールの期間					
過去3か月間	~					
表示名						
丹南CATV						
この名前がメッセージの送信者として使わ	われます。					
同期オプション						
メール						
() オン						
メールボックスの詳細設定 受信および送信メール サーバーの情報						
完了	キャンセル					

"メールボックスの詳細設定"をクリックして表示された下記の項目を確認しま

す。

同期オプション	
メール	
() オン	
受信メール サーバー	
pop.ttn.ne.jp	
送信 (SMTP) メール サーバー	
smtp.ttn.ne.jp	
✓ 送信サーバーは認証が必要	
✔ メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う	
□ 受信メールに SSL を使う	
□ 送信メールに SSL を使う	
完了 キャンセル	
受信メールサーバー	pop.ttn.ne.jp
送信(SMTP)サーバー	smtp.ttn.ne.jp
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れる
メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う	チェックを入れる
受信メールに SSL を使う	チェックを外す
送信メールに SSL を使う	チェックを外す